


# Добавление узла в план обмена

Для обменов с УТ 11.x  
код – УТ11



Тест (Обмен с учетными системами (bitmobile)) (1С:Предприятие)

Тест (Обмен с учетными системами (bitmobile))


Записать и закрыть Записать Загрузить правила обмена Еще ▾

Код: УТ11

Наименование: Тест

Вариант обмена: Отключен ▾

Для обменов с УТ 10.3  
код – УТ103



Тест (Обмен с учетными системами (bitmobile)) (1С:Предприятие)

Тест (Обмен с учетными системами (bitmobile))

Записать и закрыть Записать Загрузить правила обмена Еще ▾

Код: УТ103

Наименование: Тест

Вариант обмена: Отключен ▾

В плане обмена "Обмен с учетными системами" добавить узел с кодом "УТ11" (для обменов с УТ 11.1) или УТ103 (для обменов с УТ 10.3) и произвольным названием.

# Настройки соединения

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1) \* ✕

Еще ▾

Сохранить настройки    Получить изменения    Отправить изменения

Настройки соединения    Настройки планов обмена    Значение по умолчанию

Конфигурация-источник: Управление торговлей 11 ▾

Протокол:  HTTPS     HTTP    Хост: localhost    Порт: 0    0 - Стандартный порт протокола

Имя публикации: Обмены с УТ 11

Пользователь: Перый Бит    Пароль: \*\*\*\*\*

   Статус соединения:

Открыть раздел "Администрирование\Обмен данными" перейти на вкладку "Настройки соединения". В поле "Конфигурация-источник" выбрать нужную версию УТ (11 или 10.3). Выбрать протокол, прописать настройки: хост, порт, имя публикации, пользователь и пароль (один из пользователей 1С:УТ). При необходимости можно проверить правильность настроек, нажав кнопку "Проверить соединение".

# Настройки планов обмена

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1) ×

Еще ▾

Сохранить настройки   Получить изменения   Отправить изменения

Настройки соединения   **Настройки планов обмена**   Значение по умолчанию

Имя текущего узла плана обмена:

Имя плана обменов: bitmobile\_УправлениеТорговлейСуперагент

Получить узлы плана обмена

Наименование
--------------

Перейти на вкладку "Настройки планов обмена". В поле "Имя плана обменов" ввести значение "bitmobile\_УправлениеТорговлейСуперагент". Нажать на кнопку "Получить узлы плана обмена".

# Настройки планов обмена

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1) ✕

Еще ▾

Сохранить настройки    Получить изменения    Отправить изменения

Настройки соединения    **Настройки планов обмена**    Значение по умолчанию

Имя текущего узла плана обмена:

Имя плана обменов:

Наименование
СуперАгент

В табличной части двойным нажатием мыши выбрать узел "СуперАгент" – он отобразится в поле "Имя текущего узла плана обмена".

# Настройка значений, которые будут присвоены получаемым из УТ элементам

Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1)

Еще

Сохранить настройки    Получить изменения    Отправить изменения

Настройки соединения    Настройки планов обмена    **Значение по умолчанию**

Класс торговой точки по умолчанию: Основной класс

Тип торговой точки по умолчанию: Основной тип

На вкладке "Значение по умолчанию" задать значения для обязательных атрибутов торговых точек – "Класс" и "Тип". По умолчанию, при получении данных торговым точкам присваиваются значения "Основной класс" и "Основной тип". Их можно изменить, выбрав нужные значения из раскрывающихся списков или создать новые.

# Сохранение настроек

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1) ×

Еще ▾

Сохранить настройки | Получить изменения | Отправить изменения

Настройки соединения | **Настройки планов обмена** | Значение по умолчанию

Имя текущего узла плана обмена: СуперАгент

Имя плана обменов: bitmobile\_УправлениеТорговлейСуперагент

Получить узлы плана обмена

Наименование
СуперАгент

Когда все настройки указаны их надо сохранить, нажав на кнопку "Сохранить настройки".

# Проверка работоспособности

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Обмен данными (УТ 10.3, УТ 11.1) ×

Еще ▾

Сохранить настройки   **Получить изменения**   **Отправить изменения**

Настройки соединения   **Настройки планов обмена**   Значение по умолчанию

Имя текущего узла плана обмена: СуперАгент

Имя плана обменов:

Наименование
СуперАгент

Для проверки работоспособности можно воспользоваться кнопками: "Получить изменения" (получает все зарегистрированные изменения из 1С:УТ), "Отправить изменения" (отправляет документы из БИТ.СуперАгент в 1С:УТ).

# Настройка регламентных и фоновых заданий

СуперАгент (1С:Предприятие)

Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (7) | Фоновые задания (12)


Обновить | Открыть расписание... | Выполнить сейчас | Еще | ?

Пред.	Вкл.	Представление	Имя пользователя	Состояние	Дата окончания
✓	✓	Слияние индекса по...		Задание выполнено	14.03.2016 14:47:03
✓	✓	Обновление индекса...		Задание выполнено	14.03.2016 14:56:04
✓		Синхронизация (bitm...		<не определено>	<не определено>
✓		Синхронизация файл...		<не определено>	<не определено>
✓		Синхронизация с уче...		<не определено>	<не определено>
✓	✓	Очистка журнала рег...		Задание выполнено	14.03.2016 14:47:02
✓		Обмен данными (Упр...		<не определено>	<не определено>

Открыть обработку настройки регламентных и фоновых заданий: "Администрирование\Регламентные и фоновые задания".



# Регламентное задание "Обмен данными"



Обмен данными (УТ 11.1, УТ 10.3) (Регламентное задание) \*

Записать и закрыть | Открыть расписание...

**1. Основное**

Включено

Наименование: Обмен данными (УТ 11.1, УТ 10.3)

**2. Действия при ошибках**

Повторять: 3 раз

Повторять через: 10 секунд

**3. Дополнительно**

Предопределенное: Да

Идентификатор: 42f4ffd2-9638-41d0-85c8-dd4bc03541b2

Ключ: ExchangeDataUT11

Имя пользователя:

**4. Метаданные**

Имя: ExchangeDataUT11

Синоним: Обмен данными (УТ 11.1, УТ 10.3)

Имя метода: ProceduralActions.ExchangeDataUT11

**5. Сообщения пользователю и описание информации об ошибке**

Открыть регламентное задание "Обмен данными (УТ 11.1, УТ 10.3)". Установить флажок в пункте "Включено". Нажать кнопку "Открыть расписание".

# Настройка регламентного задания

Расписание - СуперАгент (1С:Предприятие)

### Расписание

Общие Дневное Недельное Месячное

Время начала: 00:00 x : Повторять через: 600 (сек.)

Время окончания: : : x : Повторять с паузой: 0 (сек.)

Завершать после: : : x : Останавливать через: 0 (сек.)

Детальное расписание дня:

Добавить Удалить

каждый день; каждые 600 сек.

ОК Отмена ?

Настроить расписание выполнения регламентного задания. Данное регламентное задание сначала отправляет изменения в 1С:УТ, потом получает измененные данные из 1С:УТ. Настройка завершена.