Настройки синхронизации



Запустите ЦУП. Откройте раздел: "Администрирование\Обработки\Настройки синхронизации".

Настройки синхронизации. Раздел "Сервер"

Информация и основные настройки	Настройки синхронизации					
Информация						
Выгрузка данных:	нет данных		Синхронизировать данные			
Загрузка данных:	нет данных		Синхронизировать файлы			
Синхронизация файлов:	нет данных		Синхронизировать удалённые да			
Синхронизация удаленных данных:	нет данных					
Несинхронизированных объектов:	Несинхронизированных объектов: 43 💽					
Сохранить основные настройки						
Сервер		Конфигурация				
Сервер:		Имя конфигурации:	BitCatch			
Использовать HTTPS:		Версия:	1.12.0.618			
Порт: 0 0 - Испо	льзуется порт "80 (443 для HTTPS	Выгрузка данных				
Путь:		Отключить регистрацию изменений:				
Пароль:		Количество объектов в выгрузке: 200 0 - Отключенс				

Активна вкладка "Информация и основные настройки". Перейдите в разделе "Сервер".

Настройки подключения к решению на сервере БИТ. Мобайл

"Сервер" – адрес к серверу, на котором установлено приложение БИТ.Мобайл (IP-адрес, localhost и др.).

Флажок "Использовать HTTPS" – позволяет подключиться через протокол HTTPS.

"Порт" – порт для подключения к серверу. Если не указывать порт (оставить значение 0), то будут использоваться стандартные порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS).

"Путь" — это путь к решению на сервере. Записывается адрес таким образом: "/server_name/solution_name/admin/", где: server_name — название приложения развернутого в IIS; solution_name — имя решения созданного на сервере БИТ.Мобайл; admin — стандартная точка входа для обращения к серверу БИТ.Мобайл.

"Пароль" – пароль, установленный при создании решения на сервере БИТ.Мобайл.

•		
	νανματό σπός μαρός πο πνημομικά ν ζόπροην Ι	
2	лажите здесь адрес подключения к серверу і	

Сервер				
Сервер:	bitmobile1.bt			
Использовать HTTPS:				
Порт:	0 0 - Используется порт "80 (443 для HTTPS)"			
Путь:	/bitmobileX/superagent/admin/			
Пароль:	******			

Важно! Соблюдайте правильную расстановку знаков слеш «/». Обязательно установите слеш в конце пути.

Сохранение настроек подключения. Проверка работы синхронизации

Информация и основные настройки	Настройки синхронизации					
Информация						
Выгрузка данных:	нет данных		Синхронизировать данные			
Загрузка данных:	нет данных		Синхронизировать файлы			
Синхронизация файлов:	нет данных		Синхронизировать удалённые да			
Синхронизация удаленных данных: нет данных						
Несинхронизированных объектов: 43 🔁						
Сохранить основные настройки						
Сервер		Конфигурация				
Сервер: bitmobile1.bt		Имя конфигурации:	BitCatch			
Использовать HTTPS:		Версия:	1.12.0.618			
Порт: 0 0 - Используется порт "80 (443 для HTTPS)"		Выгрузка данных				
Путь: /bitmobileX/superagent/admin/		Отключить регистрацию изменений:				
Пароль:	юль: Количество объектов в выгрузке: 200 0 - Отключ		грузке: 200 0 - Отключенс			

Нажмите на кнопку "Сохранить основные настройки". Если все настроено правильно, то при нажатии на кнопку "Синхронизировать данные" будет выполнена выгрузка и загрузка данных.